

# 系统配置

系统UCI子系统配置文件位于 `/etc/config/system` 中。

## 系统部分

该系统部分包含适用于系统的最基本的操作设置，如主机名，时区，以及如何以及在何处写日志信息。默认设置为：

```
root @ lede: /#uci显示系统
系统.@系统[0] =系统
系统.@系统[0] .hostname = '莱德'
系统.@系统[0] .timezone = 'UTC'
系统.@系统[0] .ttylogin = '0'
系统.@系统[0] = .log_size '64'
系统.@系统[0] .urandom_seed = '0'
```

```
root @ lede: /#cat / etc / config / system
配置'系统'
    选项'hostname''lede'
    选项'时区''UTC'
```

这些选项可以在系统部分设置：

名称	类型	需要	默认	描述
主机名	串	没有	勒德	该系统的主机名。避免分数，即使它们在引号内。例如 <code>my.hostname</code> '将只显示' 我的 '部分
缓冲区大小	整数	没有	内核具体	内核消息缓冲区的大小。
<code>conloglevel</code>	整数	没有	7	1-8之间的数字。要记录到控制台的内核消息的最大日志级别。只有低于此值的邮件才会打印到控制台。较高级别的消息具有较低的日志级别号。最高级别的消息是具有日志级别0的消息。如果您希望更多的 <b>verbous</b> 消息在控制台中将 <b>conloglevel</b> 设置为8，如果您希望较少的消息将 <b>conloglevel</b> 降低到4甚至更少。
<code>cronloglevel</code>	整数	没有	五	<b>cron</b> 消息的最小级别要记录到 <b>syslog</b> 。0将打印所有调试消息，8将记录命令执行，而9或更高版本将只记录错误消息。
<code>klogconloglevel</code>	整数	没有	7	要记录到控制台的内核消息的最大日志级别。只有低于此值的邮件才会打印到控制台。与 <b>conloglevel</b> 相同，并将覆盖它。

<code>log_buffer_size</code>	整数	没有	16	“new”procd系统日志的日志缓冲区大小，由 <code>logread</code> 命令输出。尝试32 kB，应该有更多的可能。
<code>LOG_FILE</code>	串	没有	没有日志文件	文件将日志消息写入（类型文件）。默认是不写日志文件。系统日志文件中最常用的位置是 <code>/var/log/messages</code> 。
<code>log_ip</code>	IP地址	没有	（没有）	除本地目的地之外还应向其发送日志消息的系统日志服务器的IP地址。
<code>log_port</code>	整数	没有	514	使用 <code>log_ip</code> 指定的远程syslog服务器的端口号。
<code>log_prefix</code>	串	没有	（没有）	向通过网络发送的所有日志消息添加前缀。
<code>log_proto</code>	串	没有	UDP	设置用于连接的协议， <code>tcp</code> 或 <code>udp</code> 。
<code>log_remote</code>	布尔	没有	1	启用远程日志记录。
<code>LOG_SIZE</code>	整数	没有	16	KiB中文件或循环内存缓冲区的大小。
<code>log_trailer_null</code>	布尔	没有	0	使用 <code>\0</code> 而不是 <code>\n</code> 作为预告片使用TCP。
<code>log_type</code>	串	没有	圆	或者圆形或文件。
时区	串	没有	世界标准时间	默认情况下应该呈现日期和时间的时区。
区域名称	串	没有	世界标准时间	只有在使用 <code>glibc</code> 和 <code>zoneinfo</code> 时才有用！（ <code>LIBC_USE_EGLIBC</code> ， <code>PACKAGE_zoneinfo-*</code> ）默认情况下应呈现日期和时间的时区。假设您想使用布鲁塞尔的时区，请将此值设置为欧洲/布鲁塞尔。可以通过运行（ <code>cd /usr/share/zoneinfo; find *</code> ）找到可能的值

## 时区

位置	TZ字符串
非洲/阿比让	GMT0
非洲/阿克拉	GMT0
非洲/亚的斯亚贝巴	EAT-3

非洲/阿尔及尔	CET-1
非洲/阿斯马拉	EAT-3
非洲/巴马科	GMT0
非洲/班吉	WAT-1
非洲/班珠尔	GMT0
非洲/比绍	GMT0
非洲/布兰太尔	CAT-2
非洲/布拉柴维尔	WAT-1
非洲/布琼布拉	CAT-2
非洲/卡萨布兰卡	WET0
非洲/休达	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
非洲/科纳克里	GMT0
非洲/达喀尔	GMT0
非洲/达累斯萨拉姆	EAT-3
非洲/吉布提	EAT-3
非洲/杜阿拉	WAT-1
非洲/埃尔艾农	WET0
非洲/弗里敦	GMT0
非洲/哈博罗内	CAT-2
非洲/哈拉雷	CAT-2
非洲/约翰内斯堡	SAST-2
非洲/坎帕拉	EAT-3
非洲/喀土穆	EAT-3
非洲/基加利	CAT-2
非洲/金沙萨	WAT-1
非洲/拉各斯	WAT-1
非洲/利伯维尔	WAT-1
非洲/洛美	GMT0
非洲/罗安达	WAT-1
非洲/卢本巴希	CAT-2
非洲/卢萨卡	CAT-2

非洲/马拉博	WAT-1
非洲/马普托	CAT-2
非洲/马塞卢	SAST-2
非洲/姆巴巴	SAST-2
非洲/摩加迪沙	EAT-3
非洲/蒙罗维亚	GMT0
非洲/内罗毕	EAT-3
非洲/恩贾梅纳	WAT-1
非洲/尼亚美	WAT-1
非洲/努瓦克肖特	GMT0
非洲/瓦加杜古	GMT0
非洲/波多诺伏	WAT-1
非洲/圣多美	GMT0
非洲/的黎波里	EET-2
非洲/突尼斯	CET-1
非洲/温得和克	WAT-1WAST, M9.1.0, M4.1.0
美洲/埃达克	HAST10HADT, M3.2.0, M11.1.0
美国/安克雷奇	AKST9AKDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/安圭拉	AST4
美洲/安提瓜	AST4
美洲/阿拉圭纳	BRT3
美洲/阿根廷/布宜诺斯艾利斯	ART3
美洲/阿根廷/卡塔马卡	ART3
美洲/阿根廷/科尔多瓦	ART3
美洲/阿根廷/胡胡伊	ART3
美洲/阿根廷/拉里奥哈	ART3
美洲/阿根廷/门多萨	ART3
美洲/阿根廷/里约热内卢	ART3
美洲/阿根廷/萨尔塔	ART3
美洲/阿根廷/圣胡安	ART3
美洲/阿根廷/图库曼	ART3

美洲/阿根廷/乌斯怀亚	ART3
美洲/阿鲁巴	AST4
美洲/亚松森	PYT4PYST, M10.1.0 / 0, M4.2.0 / 0
美国/阿蒂科肯	EST5
美洲/巴伊亚	BRT3
美洲/巴巴多斯	AST4
美洲/贝伦	BRT3
美洲/伯利兹	CST6
美国/勃朗萨布隆	AST4
美国/ Boa Vista	AMT4
美洲/波哥大	COT5
美洲/博伊西	MST7MDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/剑桥湾	MST7MDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/坎波格兰德	AMT4AMST, M10.3.0 / 0, M2.3.0 / 0
美洲/坎昆	CST6CDT, M4.1.0, M10.5.0
美洲/加拉加斯	VET4: 30
美洲/卡宴	GFT3
美洲/开曼	EST5
美国/芝加哥	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/奇瓦瓦	MST7MDT, M4.1.0, M10.5.0
美洲/哥斯达黎加	CST6
美洲/库亚巴	AMT4AMST, M10.3.0 / 0, M2.3.0 / 0
美洲/库拉索	AST4
美国/丹马沙	GMT0
美洲/道森	PST8PDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/道森溪	MST7
美洲/丹佛	MST7MDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/底特律	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/多米尼加	AST4
美洲/埃德蒙顿	MST7MDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/埃鲁内佩	AMT4

美洲/萨尔瓦多	CST6
美洲/福塔雷萨	BRT3
美国/格列斯湾	AST4ADT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/鹅湾	AST4ADT, M3.2.0 / 0: 01, M11.1.0 / 0: 01
美国/大土耳其人	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/格林纳达	AST4
美洲/瓜德罗普岛	AST4
美洲/危地马拉	CST6
美洲/瓜亚基尔	ECT5
美洲/圭亚那	GYT4
美洲/哈利法克斯	AST4ADT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/哈瓦那	CST5CDT, M3.2.0 / 0, M10.5.0 / 1
美洲/埃莫西约	MST7
美国/印第安纳州/印第安纳波利斯	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/印第安纳/诺克斯	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/印第安纳/马伦戈	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/印第安纳/彼得堡	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/印第安纳州/ Tell City	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/印第安纳/韦韦	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/印第安纳州/文森斯	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/印第安纳州/威纳马克	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/伊努维克	MST7MDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/伊卡卢伊特	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/牙买加	EST5
美洲/朱诺	AKST9AKDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/肯塔基/路易斯维尔	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/肯塔基州/蒙蒂塞洛	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/拉巴斯	BOT4
美洲/利马	PET5
美国/洛杉矶	PST8PDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/马塞约	BRT3

美洲/马那瓜	CST6
美洲/马瑙斯	AMT4
美洲/马里戈特	AST4
美洲/马提尼克	AST4
美洲/马塔莫罗斯	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/马萨特兰	MST7MDT, M4.1.0, M10.5.0
美洲/梅诺米尼	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/梅里达	CST6CDT, M4.1.0, M10.5.0
美国/墨西哥城	CST6CDT, M4.1.0, M10.5.0
美洲/密克隆	PMST3PMDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/蒙克顿	AST4ADT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/蒙特雷	CST6CDT, M4.1.0, M10.5.0
美洲/蒙得维的亚	UYT3UYST, M10.1.0, M3.2.0
美洲/蒙特利尔	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/蒙特塞拉特	AST4
美洲/拿骚	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/纽约	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/尼皮贡	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/诺姆	AKST9AKDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/诺罗尼亚	FNT2
美国/北达科他州/中心	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/北达科他州/新塞勒姆	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/奥希纳加	MST7MDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/巴拿马	EST5
美国/庞纳唐	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/帕拉马里博	SRT3
美国/凤凰	MST7
美国/西班牙港	AST4
美洲/太子港	EST5
美国/波尔图Velho	AMT4
美洲/波多黎各	AST4

美国/雨天河	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/ Rankin进口	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/累西腓	BRT3
美洲/里贾纳	CST6
美国/里约布兰科	AMT4
美国/圣伊莎贝尔	PST8PDT, M4.1.0, M10.5.0
美洲/斯塔伦	BRT3
美洲/圣多明各	AST4
美洲/圣保罗	BRT3BRST, M10.3.0 / 0, M2.3.0 / 0
美国/斯科斯比松	EGT1EGST, M3.5.0 / 0, M10.5.0 / 1
美国/希普罗克	MST7MDT, M3.2.0, M11.1.0
美国/圣巴泰勒米	AST4
美国/圣约翰斯	NST3: 30NDT, M3.2.0 / 0: 01, M11.1.0 / 0: 01
美洲/圣基茨	AST4
美洲/圣卢西亚	AST4
美国/圣托马斯	AST4
美国/圣文森特	AST4
美国/ Swift电流	CST6
美洲/特古西加尔巴	CST6
美洲/图勒	AST4ADT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/雷湾	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/蒂华纳	PST8PDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/多伦多	EST5EDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/托尔托拉	AST4
美洲/温哥华	PST8PDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/白马	PST8PDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/温尼伯	CST6CDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/亚库塔特	AKST9AKDT, M3.2.0, M11.1.0
美洲/耶洛奈夫	MST7MDT, M3.2.0, M11.1.0
南极洲/凯西	WST-8
南极洲/戴维斯	DAVT-7

南极洲/杜蒙杜尔维尔	DDUT-10
南极洲/麦格理	MIST-11
南极洲/莫森	MAWT-5
南极洲/麦克默多	NZST-12NZDT, M9.5.0, M4.1.0 / 3
南极洲/路德	ROTT3
南极/南极	NZST-12NZDT, M9.5.0, M4.1.0 / 3
南极洲/昭和	SYOT-3
南极洲/沃斯托克	VOST-6
北极/朗伊尔城	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/亚丁	AST-3
亚洲/阿拉木图	ALMT-6
亚洲/阿纳德尔	ANAT-11ANAST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/阿克陶	AQTT-5
亚洲/阿克托别	AQTT-5
亚洲/阿什哈巴德	TMT-5
亚洲/巴格达	AST-3
亚洲/巴林	AST-3
亚洲/巴库	AZT-4AZST, M3.5.0 / 4, M10.5.0 / 5
亚洲/曼谷	ICT-7
亚洲/贝鲁特	EET-2EEST, M3.5.0 / 0, M10.5.0 / 0
亚洲/比什凯克	KGT-6
亚洲/文莱	BNT-8
亚洲/乔巴山	CHOT-8
亚洲/重庆	CST-8
亚洲/科伦坡	IST-5: 30
亚洲/大马士革	EET-2EEST, M4.1.5 / 0, M10.5.5 / 0
亚洲/达卡	BDT-6
亚洲/帝	TLT-9
亚洲/迪拜	GST-4
亚洲/杜尚别	TJT-5
亚洲/加沙	EET-2EEST, M3.5.6 / 0: 01, M9.1.5

亚洲/哈尔滨	CST-8
亚洲/胡志明市	ICT-7
亚洲/香港	HKT-8
亚洲/科布多	HOVT-7
亚洲/伊尔库茨克	IRKT-8IRKST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/雅加达	WIT-7
亚洲/查亚普拉	EIT-9
亚洲/喀布尔	AFT-4: 30
亚洲/堪察加	PETT-11PETST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/卡拉奇	PKT-5
亚洲/喀什	CST-8
亚洲/加德满都	NPT-5: 45
亚洲/加尔各答	IST-5: 30
亚洲/克拉斯诺亚尔斯克	KRAT-7KRAST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/吉隆坡	MYT-8
亚洲/古晋	MYT-8
亚洲/科威特	AST-3
亚洲/澳门	CST-8
亚洲/马加丹	MAGT-11MAGST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/望加锡	CIT-8
亚洲/马尼拉	PHT-8
亚洲/马斯喀特	GST-4
亚洲/尼科西亚	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
亚洲/新库兹涅茨克	NOVT-6NOVST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/新西伯利亚	NOVT-6NOVST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/鄂木斯克	OMST-7
亚洲/口腔	ORAT-5
亚洲/金边	ICT-7
亚洲/坤甸	WIT-7
亚洲/平壤	KST-9
亚洲/卡塔尔	AST-3

亚洲/克孜勒奥尔达	QYZT-6
亚洲/仰光	MMT-6: 30
亚洲/利雅得	AST-3
亚洲/萨哈林	SAKT-10SAKST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/撒马尔罕	UZT-5
亚洲/汉城	KST-9
亚洲/上海	CST-8
亚洲/新加坡	SGT-8
亚洲/台北	CST-8
亚洲/塔什干	UZT-5
亚洲/第比利斯	GET-4
亚洲/德黑兰	IRST-3: 30IRDT, 80/0264/0
亚洲/廷布	BTT-6
亚洲/东京	JST-9
亚洲/乌兰巴托	乌拉特-8
亚洲/乌鲁木齐	CST-8
亚洲/万象	ICT-7
亚洲/符拉迪沃斯托克	VLAT-10VLAST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/雅库茨克	YAKT-9YAKST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/叶卡捷琳堡	YEKT-5YEKST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
亚洲/埃里温	AMT-4AMST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
大西洋/亚速尔群岛	AZOT1AZOST, M3.5.0 / 0, M10.5.0 / 1
大西洋/百慕大	AST4ADT, M3.2.0, M11.1.0
大西洋/加那利	WET0WEST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
大西洋/佛得角	CVT1
大西洋/法罗	WET0WEST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
大西洋/马德拉	WET0WEST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
大西洋/雷克雅未克	GMT0
大西洋/南乔治亚州	GST2
大西洋/圣赫勒拿岛	GMT0
大西洋/斯坦利	FKT4FKST, M9.1.0, M4.3.0

澳大利亚/阿德莱德	CST-9: 30CST, M10.1.0, M4.1.0 / 3
澳大利亚/布里斯班	EST-10
澳大利亚/ Broken Hill	CST-9: 30CST, M10.1.0, M4.1.0 / 3
澳大利亚/柯里	EST-10EST, M10.1.0, M4.1.0 / 3
澳大利亚/达尔文	CST-9: 30
澳大利亚/尤克拉	CWST-8: 45
澳大利亚/霍巴特	EST-10EST, M10.1.0, M4.1.0 / 3
澳大利亚/林德曼	EST-10
澳大利亚/豪勋爵	LHST-10: 30LHST-11, M10.1.0, M4.1.0
澳大利亚/墨尔本	EST-10EST, M10.1.0, M4.1.0 / 3
澳大利亚/珀斯	WST-8
澳大利亚/悉尼	EST-10EST, M10.1.0, M4.1.0 / 3
欧洲/阿姆斯特丹	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/安道尔	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/雅典	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/贝尔格莱德	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/柏林	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/布拉迪斯拉发	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/布鲁塞尔	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/布加勒斯特	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/布达佩斯	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/基希讷乌	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/哥本哈根	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/都柏林	GMT0IST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
欧洲/直布罗陀	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/格恩西岛	GMT0BST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
欧洲/赫尔辛基	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/马恩岛	GMT0BST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
欧洲/伊斯坦布尔	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/新泽西	GMT0BST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
欧洲/加里宁格勒	EET-2EEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3

欧洲/基辅	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/里斯本	WET0WEST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
欧洲/卢布尔雅那	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/伦敦	GMT0BST, M3.5.0 / 1, M10.5.0
欧洲/卢森堡	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/马德里	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/马耳他	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/玛丽港	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/明斯克	EET-2EEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/摩纳哥	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/莫斯科	MSK-4
欧洲/奥斯陆	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/巴黎	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/波德戈里察	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/布拉格	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/里加	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/罗马	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/萨马拉	SAMT-3SAMST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/圣马力诺	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/萨拉热窝	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/辛菲罗波尔	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/斯科普里	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/索非亚	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/斯德哥尔摩	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/塔林	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/地拉那	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/乌日哥罗德	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/瓦杜兹	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/梵蒂冈	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/维也纳	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/维尔纽斯	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4

欧洲/伏尔加格勒	VOLT-3VOLST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/华沙	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/萨格勒布	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
欧洲/扎波罗热	EET-2EEST, M3.5.0 / 3, M10.5.0 / 4
欧洲/苏黎世	CET-1CEST, M3.5.0, M10.5.0 / 3
印度/塔那那利佛	EAT-3
印度/查戈斯	IOT-6
印度/圣诞节	CXT-7
印度/科科斯	CCT-6: 30
印度/科摩罗	EAT-3
印度/凯尔盖朗	TFT-5
印度/马埃	SCT-4
印度/马尔代夫	MVT-5
印度/毛里求斯	MUT-4
印度/马约特	EAT-3
印度/留尼汪	RET-4
太平洋/阿皮亚	WST11
太平洋/奥克兰	NZST-12NZDT, M9.5.0, M4.1.0 / 3
太平洋/查塔姆	CHAST-12: 45CHADT, M9.5.0 / 2: 45, M4.1.0 / 3: 45
太平洋/埃法特	瓦努阿图-11
太平洋/恩德伯里	PHOT-13
太平洋/法考福	TKT10
太平洋/斐济	FJT-12
太平洋/福纳	TVT-12
太平洋/加拉帕戈斯	GALT6
太平洋/甘比尔	GAMT9
太平洋/瓜达尔卡纳尔岛	SBT-11
太平洋/关岛	CHST-10
太平洋/火奴鲁鲁	HST10
太平洋/约翰斯顿	HST10
太平洋/克里斯马斯	LINT-14

太平洋/科斯雷	KOST-11
太平洋/夸贾林	MHT-12
太平洋/马朱罗	MHT-12
太平洋/马克萨斯	MART9: 30
太平洋/中途岛	SST11
太平洋/瑙鲁	NRT-12
太平洋/纽埃	NUT11
太平洋/诺福克	NFT-11: 30
太平洋/努美阿	NCT-11
太平洋/帕果帕果	SST11
太平洋/帕劳	PWT-9
太平洋/皮特凯恩	PST8
太平洋/波纳佩	PONT-11
太平洋/莫尔斯比港	PGT-10
太平洋/拉罗汤加	CKT10
太平洋/塞班岛	CHST-10
太平洋/塔希提	TAHT10
太平洋/塔拉瓦	GILT-12
太平洋/汤加塔布	TOT-13
太平洋/特鲁克	TRUT-10
太平洋/唤醒	WAKT-12
太平洋/沃利斯	WFT-12

 最后修改：2017/05/07 16:08 通过aparcar

除非另有说明，本维基的内容将根据以下许可证获得许可：CC Attribution-Share Alike 4.0 International  
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)